

Changer le sender et le return path du service directadmin

Pour changer le sender du mail système dans directadmin il y a deux possibilités.

Soit via l'interface web soit en modifiant le fichier user.conf

Option 1 par l'interface web :

Reseller		User		
Domains	Usage Statistics	Account Info	Comments	Modify
E-mail	diradmin@hostnode6.bhostings.net			✓ Save E-mail

Option 2 par le fichier users.conf :

La valeur peut être modifiée via le fichier :

```
nano /usr/local/directadmin/data/users/admin/user.conf
```

Il suffit de modifier la valeur dans : email=xxxx , l'idéal est de placer la même valeur que le return path.

Exemple : diradmin@hostnode6.bhostings.net

```
service directadmin restart
```

Pour changer le return Path

Pour obtenir l'info configurée dans directadmin

```
/usr/local/directadmin/directadmin config-get diradmin_envelope
```

Si la valeur est vide, c'est qu'il n'y pas de return path forcé et donc c'est celui par défaut de directadmin.

Par défaut il y a deux valeurs possibles (ça dépend de la version de directadmin)

- soit root@"hostname"
- soit diradmin@"hostname"

Pour configurer un return path il y a trois possibilités :

```
/usr/local/directadmin/directadmin set diradmin_envelope diradmin@`hostname`
```

ou

```
/usr/local/directadmin/directadmin set diradmin_envelope diradmin@hostnode6.bhostings.net
```

ou en éditant le fichier de configuration directadmin

```
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

et ajouter la valeur : diradmin_envelope=diradmin@hostnode6.bhostings.net

ensuite , redémarrer le service directadmin

```
service directadmin restart ; sleep 1 ; cat /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf | grep -i  
diradmin_envelope
```

Révision #15

Créé 19 juillet 2023 12:25:19 par Xavier

Mis à jour 12 septembre 2023 09:36:12 par Xavier