Changer sendmail_from et sendmail_path pour un user sous directadmin

En PHP-FPM (sans cloudlinux)

Pour forcer les emails envoyés par php depuis une boite mail précise il faut modifier deux configurations

1) Il faut aller dans le Custom HTTPD Configurations et sélectionner la config du phpfpm :

ladasIID lad silaguisme	drupal10	httpd.conf	php-fpm.conf 8.1
· ·			

2) Ajouter la valeur en : php-fpm Global |CUSTOM1|

ajouter la variable : |?EMAIL=test@mondomain.tld|

Add the code to be inserted into the cosmoliticities.				
php-fpm Global CUSTOM1	php-fpm Global CUSTOM2	php-fpm 7.4 CUSTOM1	php-fpm 7.4 CUSTOM2	
?EMAIL=test@mondomain.tld				
[Chin in Costelling Strained				

3) Ajouter la valeur en : php-fpm Global |CUSTOM2|

ajouter la variable : php admin value[sendmail from]=test@mondomain.tld

Add the code to be inserted into the CUSTOM tokens.					
php-fpm Global CUSTOM1	php-fpm Global CUSTOM2	php-fpm 7.4 CUSTOM1	php-fpm 7.4 CUSTOM2		
php_admin_value[sendmail_from]=test@mondomain.tld					

Sauvegarder, attendre que php recharge la config (quelques minutes).

4) Vérification de la bonne application des valeurs via PHPinfo.

Vous pouvez vérifier via un PHP info dans les valeurs : sendmail_from et sendmail_path.

Elles devront êtres celles configurée dans les deux custome.

sendmail_from	menogradische	mortegin taril no
sendmail_path	/usr/sbin/sendmail -t -i -f medicingte-date Line-	/usr/sbin/sendmail -t -i -f -f -t - t - t - t - t - t - t - t -

En Fast-CGI (avec cloudlinux)

A écrire ...

Révision #2 Créé 20 février 2025 16:25:14 par Xavier Mis à jour 20 février 2025 16:34:48 par Xavier